

SCUBAPRO

CONNESSIONE DI GALILEO 2 (G2), ALADIN SPORT/ALADIN H A LOGTRAK VIA BLUETOOTH® LOW ENERGY (BLE)



Dal MAC

- 1. Installa LogTRAK 1.4.0.0 (o successivi)
- Connetti un adattatore USB Bluegiga BLED112 al tuo Mac. (Ulteriori informazioni sull'adattatore USB Bluegiga BLED112 USB possono essere trovate su: http://www.silabs.com/products/wireless/Bluetooth/Bluetooth-smart-modules/Pages/bled112-Bluetooth-smart-dongle.aspx)

NB:

Stiamo costantemente migliorando LogTRAK. In uno dei prossimi aggiornamenti, LogTRAK gestirà la connessione tra il tuo Mac e il tuo computer subacqueo tramite il Bluetooth® integrato o un generico adattatore USB Bluetooth®. Attraverso LogTRAK 1.4.0, connetti il tuo computer subacqueo con il tuo Mac specificatamente con l'adattatore USB **Bluegiga BLED112**.

3. Avvia LogTRAK sul tuo Mac






SCUBAPRO

4. Menu "Extras", "Options..." o clicca sull'icona






5. Nella sezione "Download", seleziona "Bluetooth® Low Energy" e clicca su OK **NB:**

A meno che non siano apportate modifiche, queste impostazioni resteranno invariate e non sarà necessario ripetere i passaggi 4 e 5, al prossimo utilizzo di LogTRAK


- 6. Accendi il tuo computer subacqueo
- 7. Vai nel menu Bluetooth® del tuo computer e attiva la modalità accoppiamento (Controlla il manuale del tuo computer subacqueo per maggiori dettagli su come attivare la modalità accoppiamento del Bluetooth®)
- 8. Su LogTRAK, usa il menu "Dive", "Download dives" o clicca sull'icona
- 9. Seleziona il tuo dive computer e clicca sul pulsante di connessione (o doppio clic sul tuo computer subacqueo dalla lista)





SCUBAPRO

10. Digita il codice pin di 6 caratteri apparso sul display del tuo computer e clicca sul pulsante "Ready" o premi "Invio" sulla tastiera.



11. LogTRAK inizia il download delle immersioni dal tuo computer subacqueo.

Per tutto il tempo in cui il vostro computer subacqueo è connesso al tuo Mac, vedrete il simbolo di connessione sul display del vostro computer

